

## Configuration et exigences système minimales

### Savoir avant de choisir!

Le logiciel Skarabee Pro demande des exigences minimales du système propre à l'installation que vous avez choisie.



### Skarabee Monoposte pour PC Windows

La version Monoposte de Skarabee Pro exige la configuration suivante :

- Poste de travail**
- Intel Pentium IV, Intel Dual Core, ou AMD Athlon XP, processeur AMD Athlon 64
  - Windows XP Professional/Home, Windows Vista
  - mémoire RAM d'au moins 512 Mb, ou plus recommandé 1 Gb
  - 5 Gb d'espace disponible sur le disque dur
  - Lecteur de CD-Rom
  - Ecran avec une résolution de 1024 x 768 ou supérieur
  - Internet Explorer 6 ou supérieur
  - QuickTime 5 ou supérieur
  - Connexion Internet rapide via l'ADSL ou le câble
- Serveur**
- Intel XEON Dual/Quad-core ou processeur AMD Opteron Dual/Quad-core
  - Windows 2000/2003 ou Windows XP Professional avec au moins 2 Gb de mémoire, ou plus recommandé 4 Gb RAM
  - 10 Gb d'espace disponible sur le disque dur
  - Internet Explorer 6 ou supérieur
  - QuickTime 5 ou supérieur
  - Connexion Internet rapide via l'ADSL ou le câble
  - Réseau fermé de 100 Mbps (LAN)
  - Serveur dédié

### Skarabee Client-Serveur pour PC

Pour pouvoir installer la version client-serveur vous aurez besoin d'une configuration comme indiqué ci-dessous:

- Client**
- Voir Skarabee Pro Monoposte
  - Réseau fermé de 100 Mbps (LAN)
- Serveur de terminal**
- Voir Skarabee Serveur
  - Serveur Windows 2003/2008 avec au moins 2 Gb de mémoire, de préférence 4 Gb
  - Connexion Internet rapide via l'ADSL ou le câble

### Skarabee pour Apple Macintosh

Skarabee Monoposte et Skarabee client-serveur (client) pour Apple Macintosh demandent des exigences minimales du système comme mentionnées ci-dessous. Attention, le serveur Skarabee (en cas d'une installation client-serveur) exige toujours un PC!

- G5 ou processeur Intel
- Mac OSX
- 512 Mb RAM, ou plus recommandé 1 Gb
- 5 Gb d'espace disponible sur le disque dur pour Stand-Alone
- 100 Mb d'espace disponible sur le disque dur pour Client-Serveur (client)
- Ecran avec une résolution de 1024 x 768 ou supérieur
- QuickTime 5 ou supérieur
- Lecteur de CD-Rom
- Connexion Internet rapide via l'ADSL ou le câble



### PDA

L'achat du matériel est toujours à la charge des utilisateurs. Vérifiez toujours au préalable si l'appareil satisfait aux spécifications ci-dessous:

- Microsoft Pocket PC (Version 2002 ou 2003)
- Min. 400 Mhz
- Min. 64 Mb RAM

La capacité de l'appareil doit être déterminée en fonction du nombre de biens que vous souhaitez enregistrer :

- 0 - 100 biens: 64 Mb RAM
- 100 - 200 biens: 128 Mb RAM ou 64 Mb RAM + carte mémoire de 128 Mb
- Plus de 200 biens: 64 Mb RAM + carte mémoire de 256 Mb

Si votre PDA est équipé d'une fonction GSM (comme le Qtek S100), Skarabee Mobile vous permettra d'appeler vos contacts depuis l'application.

### Attention

Skarabee Pocket ne fonctionne pas sur les appareils Palm OS, Symbian, Blackberry et SmartPhone.